

# ANGLICKÁ VÝSLOVNOST (ENGLISH PRONUNCIATION)

Anglická **výslovnost (pronunciation)** předběhla ve svém vývoji o několik století anglický **pravopis (spelling)**, který ustrnul v podobě, v jaké byl přibližně v Shakespearově době v 16. století.

Dnešní způsob psaní v angličtině se tedy nemůže spolehlivě opírat o výslovnost (neplatí „PIŠ JAK SLYŠÍŠ“), jak je tomu např. v češtině, slovenštině a do velké míry i v němčině a dalších jazycích. Výslovnost se musíme u každého slovíčka naučit podle slovníku, protože neexistují pevná, univerzálně platná pravidla výslovnosti. Stejně můžeme vyslovit více slov, která jsou napsána rozdílně, nebo slova napsaná stejně čteme rozdílně.

## Určitá pravidla výslovnosti však přece jenom existují:

Výslovnost anglických slov se uvádí v podobě, které říkáme **fonetický přepis**. V našich slovnících se výslovnost anglických slov uvádí v hranatých závorkách [ ]: chlapec = boy [boi], v anglické literatuře se používají lomítka: chlapec = boy /boi/.

Délka samohlásky se vyznačuje dvojtečkou, tedy "a:" čteme jako "á": rameno, ruka = arm [a:m].

Přízvuk, důraz (stress) je v angličtině obvykle na první slabice slova, v jiných případech je ve fonetickém tvaru naznačen krátkou svislou čárkou před slabikou, kterou máme vyslovit s přízvukem: důležitý = important [im'po:tnt]. Vedlejší přízvuk se označuje krátkou svislou čárkou dole před přízvuknou slabikou: vnitřní = indoor [ˌindo:]

Pro zvuky, které nedokážeme v češtině vyjádřit žádným písmenem, se ve fonetické podobě používají speciální značky.

## SAMOHLÁSKY

- [ æ ] - velmi otevřené široké "e". Vyslovuje se hlavně v jednoslabičných slovech a uzavřených slabikách místo napsaného "a":  
HAT [hæt] - klobouk  
CAT [kæt] - kočka  
BLACK [blæk] - černý  
FAT [fæt] - tlustý  
AXE [æks] - sekera
- [ ə ] - tzv. "MIXED VOWEL" – oslabená samohláska neurčitého, neutrálního zabarvení. Vyslovuje se hlavně ve slabých, nepřízvukných slabikách, např. na konci slov místo "-er", "-ar", "-or". Rty se artikulace neúčastní, tedy je nezaokrouhluje.  
MINISTER [ˈmɪnɪstə] - ministr  
DOCTOR [ˈdɒktə] - doktor, lékař  
TRACTOR [ˈtræktə] - traktor
- [ e: ] - dlouhá neutrální samohláska, vyslovujeme ji jako předešlou, ale dlouze. Při vyslovování nezaokrouhluje rty:  
SIR [sɜ:] - oslovení muže  
GIRL [gɜ:l] - dívka, děvče  
FIRST [fɜ:st] - první, nejprve, nejdříve

## ZDVOJENÉ SAMOHLÁSKY

- [ ee ] - vyslovujeme jakou dlouhé "i":  
TREE [**tri:**] - strom  
MEET [**mi:t**] - setkat se, seznámit se  
SLEEP [**slɪ:p**] - spát
- [ oo ] - vyslovujeme jako "u":  
BOOK [**buk**] - kniha  
LOOK [**luk**] - dívat se, hledat, ...  
WOOD [**vud**] - les
- [ e ] - na konci slov se obvykle nevyslovuje, ztrácí se.  
Je to tzv. "němé e".  
NICE [**nais**] - pěkný, hezký, milý, hodný  
PLACE [**pleis**] - místo  
MINE [**main**] - můj

## DVOJHLÁSKY

|    |      |   |   |
|----|------|---|---|
| i  | [ai] | : | FINE [ <b>fain</b> ], NICE [ <b>nais</b> ]                  |
| a  | [ei] | : | LATE [ <b>leit</b> ], PLATE [ <b>pleit</b> ]                |
| oy | [oi] | : | BOY [ <b>boi</b> ], JOY [ <b>džoi</b> ], TOY [ <b>toi</b> ] |
| ow | [au] | : | NOW [ <b>nau</b> ], BROWN [ <b>braun</b> ]                  |
| o  | [əu] | : | NO [ <b>nəu</b> ], GO [ <b>gəu</b> ]                        |
| ee | [iə] | : | BEER [ <b>biə</b> ]   |
| oo | [uə] | : | POOR [ <b>puə</b> ]   |

## TROJHLÁSKY

Jestliže po dvojhhláskách [ai, ei, oi, au] následuje ještě zvuk [ə], mluvíme někdy o TROJHLÁSKÁCH:

- FIRE [**faiə**] - oheň  
PLAYER [**pleiə**] - hráč  
POWER [**pauə**] - síla, moc, energie

## SOUHLÁSKY

- [ C ] - a/ před souhláskou čteme jako "K"  
ROCK [**rok**] - skála  
BLACK [**blæk**] - černý
- b/ před a, o, u čteme jako "K"  
CARPET [**'ka:pɪt**] - koberec  
COUNTRY [**'ka:ntri**] - krajina, země, venkov  
CUBE [**kju:b**] - krychle
- c/ před e, i čteme jako "S"  
NICE [**nais**] - hezký, pěkný,  
CITRON [**'sitrn**] - citrón  
CITY [**'siti**] - město, velkoměsto

- [ CK ] - čteme jako "K"  
 JACK [dʒæk] - Honza  
 PUCK [pak] - skřítek  
 DUCK [dak] - kachna
- [ R ] - na konci slova a před souhláskou se nevyslovuje  
 CARP [ka:p] - kapr  
 SISTER [ˈsistə] - sestra  
 NURSE [nɜ:s] - zdravotní sestra  
 - v ostatních případech dáváme při vyslovování jazyk k dásním za horní zuby, nevyslovujeme tak jasně a zřetelně jako v češtině. (TRACTOR, COUNTRY)  
 - Při vázání slov se vyslovuje i před samohláskou - FOR IT.
- [ P,T,K ] - na začátku slov před samohláskou mají tzv. "přídech" (aspirace). Ozve se po nich slabé "H" nebo "CH", jakobychom dýchli na zrcadlo. Ve fonetickém tvaru se přídech neuvádí.  
 PEN [pen] - pero  
 TENT [tent] - stan  
 KIND [kaɪnd] - milý, přátelský, druh, ...
- [ KN ] - vyskytne-li se tato skupina písmen na začátku slova, "K" nevyslovujeme  
 KNEE [ni:] - koleno  
 KNIT [nit] - plést (svetr)  
 KNOCK [nok] - klepat
- [ SH ] - čteme jako "Š", v anglických slovnících se přepisuje jako ʃ  
 SHE [ši:] - ona  
 SHOP [šop] - obchod  
 SHAPE [šeip] - tvar  
 SHOE [šu:] - bota
- [ W ] - vyslovujeme "V" se zaokrouhlenými rty, zuby se nedotýkají rtů.  
 WISH [wiš] - přání, přát si  
 WINTER [ˈwɪntə] - zima  
 WORLD [wɜ:ld] - svět
- [ WH ] - vyslovujeme stejně jako samostatné "W", nebo "W" vůbec nevyslovíme  
 WHITE [wait] - bílý  
 WHEN [wen] - kdy, když  
 WHAT [wot] - jaký, co  
 WHO [hu:] - kdo  
 WHOLE [həul] - celý
- [ WR ] - v této kombinaci na začátku slova nevyslovujeme "W"  
 WRITE [rait] - psát  
 WRAP [ræp] - zabalit  
 WRONG [roŋ] - špatný, nesprávný
- [ J ] - vyslovujeme jako "DŽ"  
 JANE [džeɪn] - Jana  
 JOKE [džəuk] - vtip  
 JAM [džæm] - povidla, džem

- [ ŋ ] - touto značkou je popsán zvuk, který se vyslovuje místo skupiny souhlásek "NK", "NG", a to hlavně na konci slova. G ani K se nevyslovuje. Je to nosová závěrová souhláska, která se tvoří vzadu na patře.  
ENGLAND [ˈɪŋlənd] - Anglie  
SONG [sɒŋ] - píseň  
BRING [brɪŋ] - nést, přinést
- [ θ ] - tento zvuk vyslovujeme v některých slovech místo skupiny "TH", nazývá se neznělé "TH". Koncem jazyka se dotkneme vnitřní strany předních zubů a vyslovíme "S" ale tak, jako bychom si šlapali na jazyk.  
THREE [θri:] - tři  
THING [θɪŋ] - věc  
THICK [θɪk] - tlustý, hustý
- [ ð ] - vyslovujeme v ostatních případech místo "TH", nazývá se "znělé TH". Vyslovujeme ho stejně jako předešlou hlásku, ale místo "S" vyslovujeme "Z". Zní jako něco mezi "D" a "Z".  
THIS [ðɪs] - tento  
THAT [ðæt] - tamten  
HERE [ðeə] - tam

Ani tato pravidla nejsou všeobecná, opravdu platí, že se každé slovíčko musíme naučit podle slovníku, protože např.:

#### Jak různě vyslovíme A (zvuková realizace hlásky A):

- [eɪ] - name [neɪm]  
[æ] - bad [bæd]  
[a:] - father [fa:ðə]  
[ɔ:] - water [wo:tə]  
[ɒ] - swallow [swoləu]  
[ə] - around [ə,raʊnd]  
[ɪ] - courage [kə'reɪdʒ]  
[e] - many [meni]

#### Jak různě vyslovíme CH (zvuková realizace hlásky CH):

- [tʃ] - much [mʌtʃ]  
[k] - anchor [æŋkə]  
[kw] - choir [kwaɪə]  
[ʃ] - machine [məˈʃi:n]

### Co všechno vyslovíme jako [Š] (pravopisná realizace hlásky Š)

|      |                       |
|------|-----------------------|
| -sh  | - wish [wiš]          |
| -sci | - conscious [konšəs]  |
| -ssi | - passion [pæšən]     |
| -ss  | - assure [ə'suə]      |
| -si  | - Asia [eišə]         |
| -s   | - sugar [šugə]        |
| -ti  | - patience [peišəns]  |
| -ci  | - social [sə;uši]     |
| -sch | - schedule [šedju:l]  |
| -ch  | - Chicago [ši'ka:gəu] |

### Co všechno vyslovíme jako [ə]

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| -a     | - breakfast [brekfəst]        |
| -ar, e | - particularly [pə'tikjuləli] |
| -er    | - better [betə]               |
| -i     | - possible [posəbl]           |
| -o     | - London [Ləndən]             |
| -or    | - effort [efət]               |
| -oar   | - cupboard [kabəd]            |
| -u     | - column [koləm]              |
| -ou    | - famous [feiməs]             |
| -ough  | - thorough [ðərə]             |
| -our   | - colour [kalə]               |
| -ure   | - nature [neičə]              |
| -re    | - theatre [θiətə]             |

Jediná zásada, která v některých případech spojuje výslovnost s pravopisem, je **pravidlo o otevřené a uzavřené slabice v přízvučné poloze.**

Rozdělíme-li slovo na slabiky, potom přízvučná slabika, která končí na samohlásku, se považuje za otevřenou a příslušná jednoduchá samohláska se vysloví „dlouze“ – to znamená přesně podle spellingu abecedy.

Slabika končící na souhlásku se považuje za uzavřenou a přízvučná samohláska uvnitř slabiky se nevyslovuje podle spellingu (v mnoha případech stejně, jak je napsaná). Velice často to platí pro jednoslabičná slova tvořená uzavřenou slabikou.

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| TAPE - TA/PE [teip]      | TAP [tæp]             |
| ROSE - RO/SE [rəuz]      | ROCK [rok]            |
| HOTEL - HO/TEL [həu'tel] | HOT [hot]             |
| FEVER - FE/VER [fi:vər]  | FENCE - FEN/CE [fens] |
| SITE - SI/TE [sait]      | SIT [sit]             |